

คู่มือการเปิดใช้งาน LINE Messaging API และการขอ Channel Access Token / User ID

อัปเดตตามรูปแบบหลัง 4 กันยายน 2567

คู่มือนี้แสดงขั้นตอนตั้งแต่เข้าสู่ระบบ จนถึงการออก Channel Access Token และค้นหา User ID โดยใช้ภาพประกอบครบถ้วน


1) เข้าสู่ระบบ LINE Business ID

ไปที่ <https://manager.line.biz/> และเลือกปุ่ม “บัญชี LINE” เพื่อเข้าสู่ระบบ




2) สร้างบัญชี LINE Official Account (ถ้ายังไม่มี)

ในหน้า LINE Official Account Manager คลิก “สร้างใหม่”




3) เลือกบัญชีที่ต้องการตั้งค่า

คลิกชื่อบัญชีที่จะใช้กับ Messaging API




4) เปิดใช้งาน Messaging API ใน OA Manager

ไปที่เมนู ตั้งค่า ☐ Messaging API จะเห็น Channel ID/Secret และลิงก์ไป LINE Developers Console




5) เข้า LINE Developers Console

เลือก Provider/Channel ที่ต้องการ (Recently visited channels)




6) แท็บ Basic settings

ตรวจสอบค่าพื้นฐานของ Channel




7) ดู Channel secret และ Your user ID

คัดลอกค่า Channel secret และ Your user ID เก็บไว้



8) แท็บ Messaging API

ตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับบอทในหน้า Messaging API settings



9) ออก Channel Access Token (Long-lived)

เลื่อนลงมาที่ Channel access token แล้วกด Issue/Reissue เพื่อสร้างโทเคน

Auto-reply Enabled
messages ?

Edit

Greeting messages Enabled
?

Edit

Channel access token

Channel access token (long-lived) ?

[Redacted]

vZ+sQE4WtuJIEv
v1cDnyilFU=

[Redacted]



Reissue

สรุปข้อมูลสำคัญที่ต้องเก็บ

- Channel ID — ใช้ระบุแอปของคุณ
 - Channel Secret — ใช้ยืนยันตัวตน/เข้ารหัส
 - Channel Access Token (Long-lived) — ใช้ส่งข้อความผ่าน Messaging API
 - User ID — ระบุผู้รับปลายทาง (เช่น ผู้ดูแลระบบ หรือผู้ใช้ที่แชทกับบอท)
- หมายเหตุ: ห้ามเปิดเผยค่าข้างต้นต่อสาธารณะ และควรหมุนเวียนโทเคนเมื่อสงสัยว่ารั่วไหล